



PEG – Sonden Pflege und Verbandwechsel

Benötigte Materialien:

- Händedesinfektionsmittel, Hautdesinfektionsmittel, sterile Schlitzkompressen, sterile Vlieskompressen, Klebevlies

 - 1. Hygienische Händedesinfektion durchführen
 - 2. Alten Verband entfernen
 - 3. Verschuß der äußeren Halteplatte öffnen, die PEG Sonde aus dem Führungskanal der Halteplatte herausnehmen
 - 4. Halteplatte lockern, zurückziehen, die alte Schlitzkomresse entfernen
 - 5. Zuerst den Wundbereich, dann die Sonde und die untere Seite der Halteplatte desinfizieren (die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!)
 - 6. Einstichstelle und Sonde inspizieren
 - 7. Wundbereich von innen nach außen mit einer sterilen Vlieskomresse reinigen
 - 8. Äußere Halteplatte und Sonde reinigen (alte Pflasterreste entfernen)
 - 9. PEG etwas in den Magen vorschieben und bis zum leichten Widerstand zurückziehen, um ein Verwachsen der inneren Halteplatte mit der Magenwand zu vermeiden
 - 10. Neue Schlitzkomresse um die Sonde herumführen und zwischen Bauchdecke und äußere Halteplatte legen
 - 11. Äußere Halteplatte wieder zurückschieben, dabei keinen Zug ausüben. Sonde in den Führungskanal der äußeren Halteplatte einlegen, dann den Verschuß der äußeren Halteplatte schließen
 - 12. Schlitzkomresse auf die äußere Halteplatte legen
 - 13. Komresse mit dem Klebevlies fixieren
 - 14. Datum des Verbandwechsels auf dem Klebevlies notieren
- In den ersten 7 Tagen nach PEG Legung sollte der Verbandwechsel täglich durchgeführt werden.
 - Bei unauffälligen Wundverhältnissen reicht danach ein Verbandwechsel 2-3 mal pro Woche aus
 - In den ersten Tagen nach PEG Anlage Mobilisierung der äußeren Halteplatte nur nach ärztlicher Rücksprache

Für Hilfestellungen und andere Details stehen wir gerne zur Verfügung.

Homecare Ernährungsteam GmbH

Hafenstr. 85
59067 Hamm

Telefon: 02381 12568

Telefax: 02381 12938

Mobil 0151/15 63 17 43



IHR PARTNER
FÜR KÜNSTLICHE ERNÄHRUNG